

Android

Outlook Authentifizieren

Outlook: Server erfordert Authentifizierung

Um mit einem E-Mail Client Nachrichten über ihren AKTIVhost Account zu versenden, ist die Anmeldung beim Postausgangsserver zwingend erforderlich. Dieses Verfahren wird ASMTTP (Authenticated Simple Mail Transfer Protocol) oder SMTP-Auth bezeichnet. Die Anmeldung dient vor allem dazu, den Versand von unerwünschten E-Mails (Spam) zu verhindern.

Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Programm entsprechend einrichten.

Schritt 1 - Aufrufen des E-Mail Kontos

Klicken Sie oben in der Menüleiste auf "**Extras > E-Mail Konten**".

Wählen Sie "**Vorhandene E-Mail-Konten anzeigen oder bearbeiten**". Öffnen Sie in der folgenden Übersicht bitte mit einem Linksklick ein bestehendes Konto und klicken anschließend auf "**Ändern**", um ein bestehendes Konto zu bearbeiten.

Bestätigen Sie mit einem Klick auf "**Weiter**".


Schritt 2 - Anmeldeinformationen einstellen

Stellen Sie im folgenden Fenster sicher, dass unter "**Benutzername**" Ihre komplette E-Mail Adresse eingetragen ist. Anschließend öffnen Sie bitte die Option "**Weitere Einstellungen**".

Schritt 3 - Server erfordert Authentifizierung

Wechseln Sie in die Karteikarte "**Postausgangsserver**" und aktivieren Sie die Option "**Der Postausgangsserver (SMTP) Server erfordert Authentifizierung anmelden mit**". Tragen Sie dort Ihre komplette Email Adesse und Ihr Passwort ein.

Android



Für Mac Mail tragen Sie bitte folgendes ein:

Tragen Sie nun folgende Informationen in den Dialog "Server für ausgehende E-Mails" ein:

1. Beschreibung: meinedomain.de
2. Server für ausgehende E-Mails: mail.meinedomain.de
3. Checkbox für "Nur diesen Server verwenden" ausfüllen
4. Checkbox für "Identifizierung verwenden" ausfüllen
5. Benutzername: Ihre E-Mail-Adresse oder Ihren gewählten Login-Namen
z.B. ich@meinedomain.de
6. Passwort: Ihr Kennwort

Android

Eindeutige ID: #1067

Verfasser: Michael Stender

Letzte Änderung: 2016-08-10 12:08